

# Flur

## Licht

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.OEQ0536226.3.MOTION	FL_HM_SB_Oben		Bewegungsmelder Oben
hm-rpc.0.OEQ0538240.3.MOTION	FL_HM_SB_Unten		Bewegungsmelder Unten
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett

### Funktion

- Bewegung unten → alle Lampen für 180 Sekunden an
- Bewegung oben → nur die einfache oben für 120 Sekunden an
- Flur Unten → Taster oben gedrückt → alle Lichter ein für 10 Minuten
- Flur Oben → Taster oben gedrückt → FL\_HM\_AS\_LichtOben\_Ch1 → 5 Minute Licht an
- Flur Unten & Oben → Taster unten gedrückt → Licht aus
- Das Licht geht nur an, wenn die **Helligkeit < 90** ist

### Automatisierungen

- FL\_AUTO\_BewegungOben
- FL\_AUTO\_BewegungUnten
- FL\_AUTO\_LichtAnOben
- FL\_AUTO\_LichtAnUnten
- FL\_AUTO\_LichtAus

### ToDo

## Klingel

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.MEQ0656807.1.PRESS_SHORT	FL_HM_SK_Klingel		Klingel
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett
Handy Dominik	Mobil-Dominik-14T-Pro		
Handy Doro	Mobil-Doro-13-Pro		

### Funktion

- Licht im Flur einschalten (nur unten)
- Meldung an beide Handies

### ToDo

From:  
<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:  
[https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:ha\\_automatisierungen:flur&rev=1762004027](https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:ha_automatisierungen:flur&rev=1762004027)

Last update: **2025/11/01 14:33**

