

Flur

Licht

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.OEQ0536226.3.MOTION	FL_HM_SB_Oben		Bewegungsmelder Oben
hm-rpc.0.OEQ0538240.3.MOTION	FL_HM_SB_Unten		Bewegungsmelder Unten
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett

Funktion

- Bewegung unten → alle Lampen für 180 Sekunden an
- Bewegung oben → nur die einfache oben für 120 Sekunden an
- Flur Unten → Taster oben gedrückt → alle Lichter ein für 10 Minuten
- Flur Oben → Taster oben gedrückt → FL_HM_AS_LichtOben_Ch1 → 5 Minute Licht an
- Flur Unten & Oben → Taster unten gedrückt → Licht aus
- Das Licht geht nur an, wenn die **Helligkeit < 90** ist

ToDo

Klingel

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.MEQ0656807.1.PRESS_SHORT	FL_HM_SK_Klingel		Klingel
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett
Handy Dominik	Mobil-Dominik-14T-Pro		
Handy Doro	Mobil-Doro-13-Pro		

Funktion

- Licht im Flur einschalten (nur unten)
- Meldung an beide Handies

ToDo

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:ha_automatisierungen:flur&rev=1762003642

Last update: 2025/11/01 14:27

