

# Flur

## Licht

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.OEQ0536226.3.MOTION	FL_HM_SB_Oben		Bewegungsmelder Oben
hm-rpc.0.OEQ0538240.3.MOTION	FL_HM_SB_Unten		Bewegungsmelder Unten
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett

### Funktion

- Bewegung unten → alle Lampen für 180 Sekunden an
- Bewegung oben → nur die einfache oben für 120 Sekunden an
- Flur Unten → Taster oben gedrückt → alle Lichter ein für 10 Minuten
- Flur Oben → Taster oben gedrückt → FL\_HM\_AS\_LichtOben\_Ch1 → 5 Minute Licht an
- Flur Unten & Oben → Taster unten gedrückt → Licht aus
- Das Licht geht nur an, wenn die **Helligkeit < 90** ist

### Automatisierungen

- FL\_AUTO\_BewegungOben
- FL\_AUTO\_BewegungUnten
- FL\_AUTO\_LichtAnOben
- FL\_AUTO\_LichtAnUnten
- FL\_AUTO\_LichtAus

### ToDo

## Klingel

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.MEQ0656807.1.PRESS_SHORT	FL_HM_SK_Klingel		Klingel
hm-rpc.0.OEQ0213729.1.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	1	Licht Oben (einfach)
hm-rpc.0.OEQ0213729.2.STATE	FL_HM_AS_LichtOben	2	Licht Oben (doppelt)
hm-rpc.0.OEQ0378804.1.STATE	FL_HM_AS_LichtUnten	1	Licht Unten kmplett
Handy Dominik	Mobil-Dominik-14T-Pro		
Handy Doro	Mobil-Doro-13-Pro		

### Funktion

- Licht im Flur einschalten (nur unten)
- Meldung an beide Handies

### Automatisierungen

- FL\_AUTO\_Klingel

## ToDo

# 6fach Schalter

Gerät	Name	Channel	Funktion
hm-rpc.0.NEQ1068837.1.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_1	1	Garage öffnen
hm-rpc.0.NEQ1068837.2.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_2	2	Garage schließen
hm-rpc.0.NEQ1068837.3.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_3	3	Licht Haustür
hm-rpc.0.NEQ1068837.4.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_4	4	Licht Garten
hm-rpc.0.NEQ1068837.5.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_5	5	Licht 2er Garage
hm-rpc.0.NEQ1068837.6.PRESS_SHORT	FL_HM_SS_Taster6x_6	6	Licht 4er Garage

## Funktion

- Licht im Flur einschalten (nur unten)
- Meldung an beide Handies

## Automatisierungen

- FL\_AUTO\_Klingel

## ToDo

6fach Taster (1) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {  
setState("Global.0.Garage.Open", true); });` 6fach Taster (2) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.2.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {`

```
setState("Global.0.Garage.Close", true);
```

```
});
```

6fach Taster (3) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.3.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {  
setState("hm-rpc.0.NEQ1504413.1.STATE", !getState("hm-rpc.0.NEQ1504413.1.STATE").val);  
/*OD_SW_Haustue_Licht:1.STATE*/ });` 6fach Taster (4) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.4.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {`

```
setState("hm-rpc.0.MEQ1809943.1.STATE", !getState("hm-rpc.0.MEQ1809943.1.STATE").val); /*OD_AS_4Fach_Licht:1.STATE*/
```

```
});
```

6fach Taster (5) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.5.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {  
setState("hm-rpc.0.NEQ1222700.1.STATE", !getState("hm-rpc.0.NEQ1222700.1.STATE").val);  
/*GR_AS_LichtAussen_2erLicht:1.STATE*/ });` 6fach Taster (6) : `on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1068837.6.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {`

```
setState("hm-rpc.0.NEQ1222700.2.STATE", !getState("hm-rpc.0.NEQ1222700.2.STATE").val); /*GR_AS_LichtAussen_4erLicht:2.STATE*/
```

});

From:

<https://www.drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

[https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:ha\\_automatisierungen:flur&rev=1762004337](https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:ha_automatisierungen:flur&rev=1762004337)

Last update: **2025/11/01 14:38**

